

メール設定マニュアル<POP版>

 Microsoft Outlook 2019

必要なもの

1. Outlook 2019

2. 会員登録証



〒924-0871
石川県山手町新町2-3-5番地1
あさがりテレビ 様

重要 **会員登録証** 2025/12/01

◎ この通知書の発行には手数料が必要です。必ずお支払いください。

| インターネット接続の既定項目 | |
|----------------|-----------------------|
| 電子メールアドレス | asagari@asagari.ne.jp |
| 受信メールサーバー | pop.asagari.ne.jp |
| 送信メールサーバー | pop.asagari.ne.jp |
| メールアドレス | asagari |
| メールアドレス | asagari |

メール転送サービスメールサービス利用の可否を選択してください

| | |
|------------|--|
| ログイン・アカウント | |
| ログイン・パスワード | |

◎ サービス申し込みはこちら → <http://www.asagari.ne.jp/>

株式会社 あさがりテレビ あさがりネット・インターネット接続サービス

設定前に、お手元にご準備ください。

設定手順

1：ソフト起動～設定画面へ

2：メールアドレス設定

3：メール受信

4：設定確認

5：アカウント削除

1 : ソフト起動～設定画面へ



■ [Outlook]を起動

ソフト起動直後【Outlook へようこそ】と表示される場合



■ 2 : メールアドレス設定 へ進む

【Outlook へようこそ】が表示されない場合




■ [ファイル]をクリック



■ [情報]→[アカウントの追加]をクリック

2 : メールアドレス設定




【Outlook へようこそ】

- メールアドレスを入力
- [詳細オプション]をクリック




【Outlook へようこそ】

- [自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェック
- [接続]をクリック



【アカウントの種類を選択】

- [POP]をクリック



【POP アカウントの設定】

■ 以下のように設定

受信メール

- ・サーバー： po.asagatv.ne.jp
- ・ポート： 995
- ・このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要：チェック有
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要：チェック無

送信メール

- ・サーバー： po.asagatv.ne.jp
- ・ポート： 465
- ・暗号化方法： SSL/TLS
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要：チェック無
- ・メッセージ配信：チェック無

■ [次へ]をクリック



【～のパスワードを入力します】


- メール初期パスワードを入力
※会員登録証に記載

- [接続]をクリック



【～を追加しています】

- [問題が発生しました]と表示された場合
→7 ページへ



【インターネット電子メール】

■ 以下のように設定

- ・ユーザー名：メールアカウント
※会員登録証に記載
- ・パスワード：メール初期パスワード
※会員登録証に記載
- ・パスワードをパスワード一覧に保存する：
チェック有

■ [OK]をクリック




【アカウントのセットアップが完了しました】

■ [Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する] にチェックがあれば外す

■ [OK]をクリック



■ [ファイル]をクリック



■ [情報]→[アカウント設定]→


[アカウント設定(A)]をクリック



- 設定するメールアカウントを選択し、
[変更]をクリック



- [詳細設定]をクリック



- 【詳細設定】タブ

配信

- ・サーバーにメッセージのコピーを置く：
推奨設定⇒チェック無
- 別のソフト/アプリでも受信する⇒チェック有
- ※この項目にチェックすると、複数の端末で
同じメールを受信できます(「サーバーから
削除する日数」を併せて設定してください)

- [OK]をクリック




- [次へ]をクリック




【すべて完了しました】

- [完了]をクリック

【問題が発生しました】と表示される場合



- Windows[]をクリック
- [Windows システムツール]→
- コントロールパネルをクリック



- 【コンピュータの設定を調整します】
- [ユーザーアカウント]をクリック



- [Mail]をクリック
- ※Mail (Microsoft Outlook) と表示されている場合もあります




- 【メール設定-Outlook】
- 電子メールアカウントの
- [電子メールアカウント(E)]をクリック



【アカウント設定】

- [メール]タブ→[新規(N)]をクリック



- [自分で電子メールやその他を使うための設定をする(手動設定)(M)]を選択

- [次へ]をクリック



- [POP または IMAP(P)]を選択

- [次へ]をクリック

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メールアドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メールサーバー(I):

送信メールサーバー (SMTP)(O):

メールサーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(S)

メールサーバーがセキュアな接続方式 (SSL) をサポートしている場合は、チェックボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト(T)

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することを勧めます。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

[詳細設定(D)]...

< 戻る(B) 次へ(F) > キャンセル ヘルプ

■ 以下のように設定

ユーザー情報

- ・ 名前：受信者に表示される送信者名
- ・ 電子メールアドレス：メールアドレス


サーバー情報

- ・ アカウントの種類：POP3
- ・ 受信メールサーバー：po.asagaotv.ne.jp
- ・ 送信メールサーバー(SMTP)：po.asagaotv.ne.jp

メールサーバーへのログオン情報


- ・ アカウント名：メールアカウント ※会員登録証に記載
- ・ パスワード：メール初期パスワード ※会員登録証に記載
- ・ パスワードを保存する：チェック有

■ [詳細設定]をクリック



【送信サーバー】タブ

- 送信サーバー (SMTP) は認証が必要にチェック
[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]
を選択



【詳細設定】タブ


サーバーのポート番号

受信サーバー (POP 3) : 995

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 (E) にチェック

送信サーバー(SMTP) : 465

使用する暗号化接続の種類 : SSL/TLS



配信

サーバーにメッセージのコピーを置く :

推奨設定⇒チェック無

別のソフト/アプリでも受信する⇒チェック有

※この項目にチェックすると、複数の端末で
同じメールを受信できます(「サーバーから
削除する日数」を併せて設定してください)

- [OK]をクリック

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メールサーバー(I):
送信メールサーバー(SMTP)(O):

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):
 パスワードを保存する(S)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(O)

詳細設定(D)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

■ [次へ]をクリック

アカウントの変更

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了** ヘルプ

【すべて完了しました】


■ [完了]をクリック

3 : メール受信




- [送受信]タブをクリック
- [送受信]グループの
[すべてのフォルダーを送受信]をクリック

4 : 設定確認



■ [ファイル]をクリック



■ [情報]→[アカウント設定]→
[アカウント設定(A)]をクリック



■ 設定確認を行う、メールアカウントを選択し、
[変更]をクリック



【POP と IMAP のアカウント設定】

- 以下のように設定されているか確認

ユーザー情報

- ・名前：受信者に表示される送信者名
- ・電子メールアドレス：メールアドレス


サーバー情報

- ・アカウントの種類：POP3
- ・受信メールサーバー：po.asagaotv.ne.jp
- ・送信メールサーバー(SMTP)：po.asagaotv.ne.jp

メールサーバーへのログオン情報


- ・アカウント名：メールアカウント ※会員登録証に記載
- ・パスワード：メール初期パスワード ※会員登録証に記載
- ・パスワードを保存する：チェック有
- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、
チェックボックスをオンにしてください：チェック無

■ [詳細設定] をクリック



【送信サーバー】タブ

- 送信サーバー(SMTP)は認証が必要：チェック有
- 受信メールサーバーと同じ設定を使用する：
チェック有



【詳細設定】タブ

- 以下のように設定されているか確認


サーバーのポート番号

- ・ 受信サーバー(POP3) : 995
- ・ このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要 : チェック
- ・ 送信サーバー(SMTP) : 465
- ・ 使用する暗号化接続の種類 : なし


配信

- ・ サーバーにメッセージのコピーを置く : 推奨設定⇒チェック無
別のソフト/アプリでも受信する⇒チェック有
- ※この項目にチェックすると、複数の端末で同じメールを受信できます
(「サーバーから削除する日数」を併せて設定してください)

■ [OK]をクリック




- 入力内容を確認し、[次へ]をクリック




【すべて完了しました】

- [完了]をクリック

5 : アカウント削除



- [ファイル]をクリック



- [情報]→[アカウント設定]→
[アカウント設定(A)]をクリック



- 削除するメールアカウントを選択

- [削除]をクリック

- 表示された注意書きを必ず確認し、
[はい]をクリック