1. WindowsLive メールを起動します

Windows8の場合は、ホーム画面よりタイルをクリックしてください。



2. メニューバーより[アカウント]をクリックし「電子メール」をクリックします



3. [手動でサーバー設定を構成する(C)]を選択し、電子メールアドレス、パスワード、表示名を入力後、[次へ(N)]をクリックします

🕣 Windows Live メール	
目分の電子メー、 Windows Live ID をお持ちの Windows Live にサインイン	ル アカウントを追加する 場合はこでサインインしてください。
電子メール アドレス:	登録証に記載されている、お客様のメールアドレス
someone@example.com	使いになれます。たとえば Hotmail
新しく Windows Live メール) 成する方はこちら	PFLZ&/F Gmail
パスワード:	⁴ パスワード : 登録証のメール初期パスワード
	パスワードを保存するにチェックを入れます
✓ パスワードを保存する(<u>B</u>)	
表示名:	ご自身のお名前(任意)
19]: Taro Chotu	
✓ 手動でサーバー設定を構成	する(<u>C</u>)
	キャンセル 次へ

4. あさがおネット会員登録証を参照し各情報を入力していきます

🥑 Windows Live メール	X
サーハー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP ま POP3 そのま	たはネットワーク管理者に連絡してください。 ミミ変えない
受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類:	サーバーのアドレス: ポート:
POP	po.asagaotv.ne.jp
サーバーのアドレス: ポート: po.asagaotv.ne.jp 110 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	 セキュリティで保護された接続 (SSL) が。 ●認証が必要(A) チェックしない
次を使用 て認証する:	登録証に記載されている送信メールサーバー名
クリア テキスト ・ ログオン ユーザー名: 登:	■ 録証に記載されている受信メールサーバー名
チェックしない	アカウント名 : メールアドレスの@より前 ハ
	キャンセル 戻る 次へ

5. [次へ(N)]をクリックし[完了]をクリックします 以上で設定は完了です。ご自身宛にメールを送り、送受信ができるかを確認してくだ さい